

IALIB インストール および ライセンス発行手順 要約

IALIBInstaller フォルダの“IALIB_Installer_All.exe”を管理者モードで実行し、インストールを実行して下さい。
うまくいかない場合は、インストーラの全ファイルをCドライブもしくはDドライブの直下にコピーし、
一度PCを再起動した後、“IALIB_Installer_All.exe”を管理者モードで実行し、インストールを実行して下さい。

インストールの詳細は、マニュアルを参照ください。マニュアルは、下記にあります。

CDドライブ: ¥ IALIB_1.3.5 リリース ¥ マニュアル ¥ IALIB_インストールマニュアル.pdf

1. インストール

(詳細については『インストールマニュアル』を参照してください)

「IALIB_Installer_All.exe」を実行すると「インストール管理ツール」ダイアログが表示されます。(図 1)
ここで「IALIB インストーラー起動」ボタンを押下すればインストールを開始します。
(Ctrl キーを押下しながら、「IALIB インストーラー起動」ボタンを押下すれば、Default インストールになります。)

なお、VisualC++2012Runtime がインストールされていない場合(上部のメッセージエリアに表示)、「VisualC++2012Runtime
インストーラー起動」ボタンを押下してインストールしてください。

詳細は『インストールマニュアル』を参照してください。




図 1 IALIB インストール

2. 動作確認

インストール完了後、お客様のPCにて満足に動作するか否かなどをご確認ください。

「インストール管理ツール」ダイアログの下側でサンプルプログラムを起動できます。(図 2)
いずれかのチェックボタンをONにして「サンプル起動」を押下してください。
画像がG U Iに表示されていれば正常動作とみなせます。




図 2 サンプルプログラムの起動

3. ライセンスキー申請と登録

インストール管理ツールの[ライセンス登録]ボタンをクリックしてください。次の画面が開きます。
既にライセンスキーが登録されている場合でも、確認用にこの画面が表示されます。

3.1. ライセンスキー申請

ライセンス登録

名前(全角16文字)

会社名(全角24文字)

ライセンスキー

PC登録キー

ご注文頂く場合は、登録申込書の必要事項をご記入いただき、イメージ・アルファに送付してください。テキストはtrial版インストール後に、(インストールフォルダ)IALIB登録.txtに出力されますので、ご利用ください。

件名:画像処理ライブラリIALIB 注文申込
 送付先:info@image-alpha.com
 件名:画像処理ライブラリIALIB 注文申込
 本文:
 [画像処理ライブラリIALIBの注文]
 PC登録キー :VO4OPBYLZTYGOVAWY7QKHZURE8XAN7P
 名前(全角16文字):山田太郎
 会社名(全角24文字):IA
 住所 :〒
 電話番号 :
 メールアドレス :
 ご購入ライセンス数:

図 3 ライセンス申請・登録

名前・会社名を入力し、[登録申込書の表示]ボタンをクリックすると、画面下のテキストボックスに、ライセンス請求のメッセージが出力されます。このボックスからコピー&ペーストを行い、必要事項をご記入いただき、イメージ・アルファに送付ください。

折り返し、シリアル番号(ライセンスキー)を返信いたします。

登録キー : インストール中のPCの登録キー(半角31文字)が表示されます(変更せず送付ください)
 名 前 : 最大全角16文字で入力ください(先頭・末尾にSpaceを入れしないで下さい)
 会 社 名 : 最大全角24文字で入力ください(先頭・末尾にSpaceを入れしないで下さい)
 住 所 : (〒も先に入れて下さい)
 電話番号 :
 メールアドレス :
 ご購入ライセンス数 :

注1: ご使用予定のPCにてインストールし、ご注文下さい。

3.2. ライセンスキー登録

ライセンスキーが発行されたら、再度インストーラを起動し、
申請時の名前・会社名・ライセンスキーを設定し、[登録]ボタンをクリックして下さい。
正常に登録できると、登録メッセージが表示されます。